


Guía de Uso de la APP

Uso de la APP W4A Key en dispositivos Android e iOS.

Información

Los perfiles de interacción con el dispositivo se dividen según sus funciones, de acuerdo con el siguiente nivel jerárquico:



El perfil de tipo **Instalador** es responsable únicamente de la instalación y configuración del dispositivo, por lo que debe ser el primer perfil en crearse. Los demás son perfiles de uso que se derivan del perfil Instalador.


Para continuar con la configuración, es necesario asegurarse de que el dispositivo esté instalado y alimentado.

1. Instalación y Configuración del Dispositivo


1.1. Seleccione el modo **Instalar nuevo dispositivo** en el menú **Añadir** para crear el perfil **Instalador**.

1.2. Seleccione el dispositivo deseado.

Nota: Para acceder al menú **Agregar**, puede pulsar el símbolo **W4A** y el botón correspondiente **+**.



1.3. Creación de las credenciales de acceso del perfil Instalador (asignación de un nombre Bluetooth al dispositivo y definición de la contraseña del perfil Instalador).



Nota: La contraseña definida permitirá el acceso al dispositivo y será necesaria para ello, por lo que debe conservarla en un lugar seguro.

1.4. Tras crear correctamente el perfil **Instalador**, la APP mostrará el menú de gestión del dispositivo, desde el cual podrá consultarlo y configurarlo. En el futuro, para acceder a este menú solo necesita abrir el menú **Instalador** y seleccionar el dispositivo deseado.

1.5. Para consultar la información del dispositivo, vaya a la pestaña **Información**.



1.6. Para configurar el comportamiento del dispositivo, vaya a la pestaña **Dispositivo**.



1.7. Para definir los accionamientos deseados, vaya a la pestaña **Operaciones**, donde puede crear y gestionar las operaciones configuradas en el dispositivo.



1.8. Para permitir que otros usuarios utilicen el dispositivo, vaya a la pestaña **Dependientes**, donde puede gestionar los perfiles que tienen acceso al dispositivo.



Nota: Para que el Administrador creado pueda utilizar el dispositivo, es necesario proporcionarle las credenciales generadas (ID o nombre de administrador y contraseña de creación). Para simplificar este proceso, puede pulsar **Compartir** para enviar un archivo, por ejemplo, por correo electrónico o WhatsApp.

1.9. Si también desea utilizar el dispositivo, será necesario crear un perfil **Administrador** para usted, de modo que pueda asociar el dispositivo a la APP con un perfil de uso, tal como se describe en la sección 2.

2. Uso del Dispositivo

El dispositivo puede ser utilizado por cualquier usuario que disponga de credenciales de un perfil de uso.


2.1. Asociación del perfil a la APP

Opción 1 - Mediante Credenciales de Acceso


2.1.1. Vaya al menú **Agregar** pulsando el símbolo **W4A** y botón **+**.

2.1.2. Seleccione el modo **Iniciar sesión**.

2.1.3. Seleccione el dispositivo deseado.



2.1.4. Introdução das credenciais partilhadas pelo Instalador/Criador.




Opción 2 - Mediante Archivo


2.1.1. Vaya al menú **Agregar** pulsando el símbolo **W4A** y botón **+**.

2.1.2. Seleccione el modo **Cargar archivo**.

2.1.3. Seleccione el archivo o envíe el texto proporcionado por el **Instalador**.




2.2. Tras asociar el perfil de uso, los comandos preconfigurados por el Instalador aparecerán en el menú **Inicio** para que puedan utilizarse.



3. Adición y Gestión de Comandos

3.1. Para añadir o configurar comandos, vaya al menú **Comandos**.




4. Gestión de Su Perfil de Uso

4.1. Para configurar su perfil o sus dependientes, acceda al menú de gestión seleccionando el perfil deseado en el menú **Perfil**.


4.2. Para consultar la información y configurar su perfil, vaya a la pestaña **Información**.

4.3. Para consultar las operaciones disponibles en el dispositivo, vaya a la pestaña **Operaciones**.



Nota: Para aplicar la configuración del perfil, es necesario pulsar el botón **Enviar** para que los nuevos ajustes se envíen al dispositivo.

4.4. Para permitir el acceso al dispositivo a otros usuarios, vaya a la pestaña **Dependientes**, donde puede gestionar los perfiles que tienen acceso al dispositivo.



Nota: Para que el dependiente creado pueda utilizar el dispositivo, es necesario proporcionarle las credenciales generadas (ID o nombre de perfil y contraseña de creación). Para simplificar este proceso, puede pulsar  para enviar un archivo, por ejemplo, por correo electrónico o WhatsApp.

Para obtener información más detallada, puede consultar los manuales en el menú **Manual de instrucciones** de la APP.